



# BROK

## TRANSPORTEGNET ELLER EJ?

### SLAGTESVIN, 100 KG



## Hvad skal du gøre før transporten?

### 1. Sæt fokus på hele grisen



#### SE EFTER

- a) Er grisen utrivelig?
- b) Hvordan er grisens huld?
- c) Kan grisen gå normalt?
- d) Er grisen bevægelseshæmmet pga. broksækken?

### 2. Se på broksækken



#### SE EFTER

- a) Hvor stor er broksækken?
- b) Hvordan er broksækkens form?
- c) Rammer brosækken gulvet?
- d) Ses der sår på broksækken?

### 3. Mærk på broksækken



#### MÆRK EFTER

- a) Mærkes der sår på broksækken?
- b) Føles brokket varmt?
- c) Er brokket ømt ved berøring?

## Slagtesvin er transportegnet, når følgende er opfyldt:

- Grisen er trivelig, går normalt og har normal huld
- Grisen er ikke bevægelseshæmmet pga. broksækken
- Broksækken er **under** 15 cm stort
- Broksækken rammer ikke gulvet
- Der er ingen tegn på betændelse (brokket mærkes ikke varmt eller ømt)
- Der er ingen sår på broksækken. Dog kan små overfladiske sår og tørre rifter på broksækken accepteres

### HVORFOR?

Grise, der opfylder disse punkter, er sundhedsmæssigt i stand til at blive transporteret sammen med andre grise.

Små overfladiske sår og rifter skyldes ofte kortvarig og tilfældig kontakt med stifæller eller inventar og springer ikke op under transporten.

### EKSEMPLER PÅ SLAGTESVIN, DER VURDERES EGNET TIL TRANSPORT



1. Grisen er trivelig med normal huld og bevægelse.
2. Brokket er under 15 cm. Der ses ingen sår på broksækken.
3. Der mærkes ingen sår på broksækken.



1. Grisen er trivelig med normal huld og bevægelse.
2. Brokket er under 15 cm. Der ses rifter på broksækken.
3. Der mærkes små overfladiske rifter på broksækken.

## Slagtesvin kan transporteres under særlige hensyn, når følgende er opfyldt:

- Grisen er trivelig, går normalt og har normal huld
- Grisen er ikke bevægelseshæmmet pga. broksækken
- Broksækken er **over** 15 cm stort
- Broksækken rammer ikke gulvet
- Der er ingen tegn på betændelse (brokket mærkes ikke varmt eller ømt)
- Der er ingen sår på broksækken. Dog kan små overfladiske sår og tørre rifter på broksækken accepteres

### HVORDAN?

Grisene skal under transporten være i et rum med ekstra gode pladsforhold, så de kan undgå andre grise.

Der skal tildeles ekstra strøelse i rummet, så det er skridsikkert og bekvemt at lægge sig på.

### EKSEMPLER PÅ SLAGTESVIN, DER KAN TRANSPORTERES UNDER SÆRLIGE HENSYN



1. Grisen er trivelig med normal huld og bevægelse.
2. Brokket er over 15 cm. Der ses enkelte rifter på broksækken.
3. Der mærkes overfladiske rifter på broksækken. Broksækken mærkes ikke varm eller ømt.



1. Grisen er trivelig med normal huld og bevægelse.
2. Brokket er over 15 cm. Der ses et ar på broksækken.
3. Broksækken mærkes ikke varm eller ømt.



1. Grisen er trivelig med normal huld og bevægelse.
2. Lyskebrokket er over 15 cm. Der ses ingen sår på broksækken.
3. Der mærkes ingen sår på broksækken. Broksækken mærkes ikke varm eller ømt.

## Slagtesvin er IKKE transportegnet, når du finder et af følgende kendetegn:

- Grisen er enten utrivelig, mager eller dårligt gående
- Der er tegn på betændelse i brokket (brokket er varmt og/eller ømt)
- Der er sår dannelser på broksækken
- Grisen har et stort/langt brok, der rammer gulvet

### HVORFOR?

Store brok vil hæmme grisens bevægelse og forårsage, at brokket gentagne gange rører gulvet eller benene. Dette giver slidsår på broksækken, som ofte ses på undersiden.

Slidsårene heler ikke op – og der er risiko for, at sårene springer op under transporten.

### EKSEMPLER PÅ SLAGTESVIN, DER IKKE ER EGNET TIL TRANSPORT



1. Grisen er trivelig med normal hud og bevægelse.
2. Brokket er under 15 cm. Der ses et slidsår.
3. Der mærkes et slidsår på undersiden af broksækken.



1. Grisen er trivelig med normal hud og bevægelse.
2. Brokket er over 15 cm. Der ses sår på broksækken.
3. Broksækken mærkes ikke varm eller øm.



1. Grisen er mager og dårligt gående.
2. Brokket er over 15 cm. Der ses rifter på broksækken.
3. Broksækken mærkes varm og øm som tegn på betændelse.