

## Bygholmsigten - Slatgesvin og smågrise

### Brugsanvisning:

#### Kontroller formaling hver 14. dag

1. Udtag en kornprøve af hver kornart og lad den køle inden sigtning.
2. Anbring sigten med låget opad og isæt indsatsen lodret foran det største sold.
3. Fyld rummet op med kornprøven, fjern indsatsen og luk låget.
4. Ryst i 5 minutter
5. Anbring sigten med låget opad, og luk op for det største rum. Isæt indsatsen lodret i det største rum, men i modsat side af 3 mm soldet.
6. Ryst sigten forsigtigt, så materialet bedst muligt udjævnes i bunden af de enkelte rum.
7. Aflæs materialehøjden i de enkelte rum.
8. Beregn det procentiske indhold i de enkelte rum



Eksempel	Under 1 mm	1-2 mm	2-3 mm	Over 3 mm	Sum
Aflæsning	70	23	4	0	97
Beregning	Aflæsning x 100 / Sum = Procentfordeling				
Procentfordeling	72 %	24 %	4 %	0 %	100 %

Smågrise og slatgesvin udnytter foderet optimalt når det formales fint. Eneste årsag til at overveje en grovere formaling er, hvis der opstår mave-tarm-problemer eller endetarmsudfald. I praksis er det forholdene i den enkelte besætning, der afgør den optimale sigteprofil. Læs mere om formalingsgradens effekt på produktivitet og mavesundhed, samt om at justere sigteprofilen til den enkelte besætning på [vsp.lf.dk](http://vsp.lf.dk).

Dato	Resultat af sigteanalyse						Bemærkninger	Dato for skift af sold og knive
	Under 1 mm	1 - 2 mm	2 - 3 mm	Over 3 mm	Hele kerner (Ja / Nej)	Avner/skaller over 2 mm (Ja/Nej)		
<b>VSP</b>	<b>Mindst 60 %</b>	<b>Højest 40 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>Nej</b>	<b>Nej</b>		